


申明: 该论文在中国版权保护中心已注册版权, 本课件的所有内容(包括但不限于文字、图片、绘图表格、版面设计), 未经本人授权和许可, 任何单位和个人不得转载、摘编或以其他方式使用。违反上述声明者, 本人将依法追究其相关法律责任。盗版没有解答。



第一步-硬盘分区

一、分区的原理:

黑苹果我们是在原来分区的基础上, (无论几个硬盘, 安装在哪个硬盘就在哪个硬盘分) 我们需要为 MacOS 的安装准备两个分区如下:

1. **300mb** 的 EFI (ESP) 引导分区。
2. 一个为 **30G** 以上的安装分区 (在磁盘空间允许的情况下, 建议越大越好)。
3. 单系统可以从第二步开始。

二、资源下载:

分区软件	http://www.diskgenius.cn/download.php
分区视频	https://pan.baidu.com/s/19fsSXSSmDWECJGv80UywoQ 提取码: 587n

三、图文说明:

(友情提示: 如果单硬盘双系统在diskgenius有显示**扩展分区**, 这说明你的win不是UEFI启动, 且硬盘分区表格式为mbr, 苹果的要求分区表是GUID, 这时就要将看MBR转换GUID教程进行无损转换, 如果是将苹果安装在新硬盘上可直接使用diskgenius右键整个硬盘名转为guid分区表)

1.如何建立 300M 的 EFI(ESP)引导分区?

① 以G盘为例,假设从G盘分这个300M 分区出来,我们右键G盘,选择“拆分分区”或者“调整分区大小”。



② 在弹出来的窗口,按图片设置好,点开始。




③ 然后我们就可以在首页看到这个“灰色的”尚未分配的空间，然后我们只要按右键建立这个分区就可以了。



④ 右键这个灰色新分出来的分区，点建立新分区，选EFI系统区，之后不选任何参数，直接确定。





⑤ 点保存更改, 如果提示格式化, 可以格式化。

⑥ 这样我们就建立好这个300M的EFI引导分区了, 这个分区在这个软件里, 显示为ESP(0), 括号内代表的数字不用管, 是ESP分区, 就表示我们建立好了。

(友情提示: 第一个ESP(0)是win原有的, 安装好WIN, win自己生成的, 不需要我们自己建立, 里面有EFI目录, EFI目录里面有Boot和Microsoft, 引导WIN。)


2.如何建立安装 MacOS 的 30G 以上的安装空间?

(友情提示: 我们可以采用现有的分区比如F盘直接作为安装盘, 这样就方便很多, 不需要在分, 不然就在另外在分这个安装空间了。)

① 我们从随意一个本地磁盘, 分这个空间, 右键“拆分分区”。



② 在“分区前部的空间”或者“后部的空间”, 其中一个, 填你要给黑苹果安装的空间, 我这里给黑苹果留90G。



③ 然后直接点开始就可以了, 可以格式化, 这样所需要的分区就都搞好了。