

第三步-U 盘转硬盘引导启动的办法

原理：黑苹果采用 UEFI 引导模式，通过 EFI 引导系统启动，目前 EFI 还在 U 盘的 EFI (ESP) 分区里，需要将 U 盘里的 EFI 文件夹弄到我们之前建立在硬盘的 EFI (300M) 分区里。

（友情提示：单硬盘做双系统的用户请不要使用方法一）

以下方法一与方法二选一


一、方法一 在 MacOS 使用调取 EFI：

操作视频	https://pan.baidu.com/s/1Rf6eBayJ48QgUKr-PtLOGw 提取码：uyuk
Mac 下工具	https://pan.baidu.com/s/1Pfz-YBYzNXcWH08B6ohbMw 提取码：zyjl

① 首先需要调取“硬盘”和“U盘”上的EFI分区, 打开mac下的工具, 在这里想调取谁的EFI隐藏区, 就点后面的挂载分区按钮即可在桌面就可以看到。




Clover configuration调取EFI分区



Opencore configuration调取EFI分区

② 将U盘里的EFI文件夹, 拖到硬盘的EFI分区里面去, 就做好了硬盘引导。




(友情提示: 如果做完上述办法拔出U盘后无法正常启动请在BIOS中修改“**启动顺序**”, 将“**UEFI OS**”设置为第一启动项。或者尝试方法2手动添加引导。)


二、方法二 在 win 中做引导启动:

操作视频	https://pan.baidu.com/s/1QG0RqZIKcBM7A1QDYxKGvg 提取码: ef7d
Win 下工具	https://www.diskgenius.cn/download.php


① 在win中打开DiskGenius分区软件,找到U盘的引导分区,将EFI文件夹右键复制到桌面。



② 将桌面上的EFI文件夹拖拽到放入到之前建立好300M的引导分区(我这里是ESP (3))。




③ 点击工具按钮选择设置UEFI BIOS启动项。




④ 选择添加按钮，并在选择分区中，选择300M的引导分区（我这里是ESP（3））。右键EFI/CLOVER下的CLOVERX64.efi文件或者EFI/BOOT下的

BOOTX64.efi文件, 点击打开



⑤ 将刚刚添加的新引导项上移到第一, 重启即可。



(该论文在中国版权保护中心已注册版权, 本教程的所有内容(包括但不限于文字、图片、绘图表格式、版面设计), 未经本人授权和许可, 任何单位和个人不得转载、摘编或以其他方式使用。违反上述声明者, 本店将依法追究其相关法律责任。盗版没有解答)

成功了, 别忘给小店留下您的好评, 万分感激